

# Настройка PPPoE на Windows 7

пошаговая инструкция с картинками


Настоящая инструкция предназначена для настройки VPN-соединения посредством протокола PPPoE в операционной системе Windows 7. Аббревиатура PPPoE расшифровывается как Point-to-point protocol over Ethernet. Данный тип протокола является туннельным, а его работа осуществляется поверх протокола Ethernet, который в свою очередь используется при построении локальных сетей. Независимо от того, какой канал планируется задействовать (DSL или FTTx), последовательность действий на клиентском компьютере будет одинаковой.

Итак, для настройки VPN-соединения посредством протокола PPPoE в ОС Windows 7 Вам понадобятся:


- Установленная операционная система Windows 7;
- Сетевой адрес VPN-сервера, к которому Вы планируете подключаться;
- Логин и пароль.

Если все, что мы перечислили выше, у вас имеется, тогда мы можем начинать настройку VPN-соединения по протоколу PPPoE.


1. Заходим в меню "Пуск", где выбираем "Панель Управления"




2. На экране должно открыться окно "Настройка параметров компьютера", где следует выбрать пункт "Сеть и Интернет"




3. После того, как вы перешли на закладку "Сеть и Интернет", у вас высветится меню из трех пунктов, где следует выбрать первый пункт "Центр управления сетями и общим доступом"




4. В новом окне в блоке "Изменение сетевых параметров" необходимо выбрать первый пункт "Настройка нового подключения или сети"




5. После этого вы будете перенаправлены в окно "Установка подключения или сети", где нужно выбрать первый пункт "Подключение к Интернету" и нажать кнопку "Далее"




6. Затем в окне "Подключение к Интернету" необходимо выбрать верхний из двух пунктов "Высокоскоростное (с PPPoE)"




7. В следующем окне Вам будет необходимо ввести ваш логин и пароль. При необходимости вы можете выставить "галочки": "Отображать вводимые знаки" и "Запомнить этот пароль". В этом случае Вам не придется набирать свой пароль при каждом подключении VPN



8. В следующем окне, если на экране высвечивается надпись "Подключение к Интернету выполнено", нажимаем кнопку "Закреть"



9. Подключается и отключается созданное PPPoE-соединение через ярлычок на Панели задач Windows 7. Здесь же можно просмотреть состояние подключения VPN.



На этом настройка VPN-канала для протокола PPPoE в ОС Windows 7 завершено. Следуя пунктам инструкции, Вы легко сможете сами настроить VPN-соединение, не прибегая к помощи посторонних специалистов.